

RustDesk unter macOS einrichten


Schritt-für-Schritt-Anleitung für die private Fernwartung

Diese Anleitung zeigt, wie Sie RustDesk auf einem Mac herunterladen, installieren, die notwendigen macOS-Freigaben erteilen und den privaten Fernwartungsserver von Tim Busing IT-Dienstleistung eintragen.

- Vor dem Start: Bitte halten Sie Ihr Mac-Administratorkennwort bereit. Einige Freigaben müssen in macOS bestätigt werden, damit Fernwartung möglich ist.


1 Download-Seite öffnen

Öffnen Sie buesing-it.de und wählen Sie im Menü den Punkt Downloads.



2 Passende Mac-Version auswählen

Wählen Sie die passende macOS-Version aus. Für aktuelle Macs mit M-Chip nutzen Sie Apple Silicon (M-Chips). Bei älteren Intel-Macs wählen Sie Intel-Mac.




Download und Installation

RustDesk herunterladen und in den Programme-Ordner kopieren


3 Download-Datei öffnen

Nach dem Download öffnen Sie die heruntergeladene .dmg-Datei. Je nach Browser finden Sie diese im Download-Menü oder im Ordner Downloads.



4 RustDesk in Programme ziehen

Im Installationsfenster ziehen Sie das RustDesk-Symbol in den Ordner Applications bzw. Programme. Dadurch wird RustDesk auf dem Mac installiert.




- Hinweis: Falls macOS beim Öffnen eine Sicherheitsabfrage zeigt, bestätigen Sie den Start nur, wenn die Datei direkt über busing-it.de geladen wurde.

RustDesk starten und Freigaben erteilen

macOS-Berechtigungen für die Fernwartung setzen


5 RustDesk über Apps/Programme starten

Öffnen Sie Apps bzw. den Ordner Programme und starten Sie RustDesk. Bestätigen Sie den ersten macOS-Dialog mit Fortsetzen.



6 Berechtigungen konfigurieren

RustDesk benötigt für Fernwartung die angezeigten macOS-Freigaben, zum Beispiel für Bildschirmaufnahme und Bedienungshilfen. Klicken Sie im Dialog auf Konfigurieren, setzen Sie in den Systemeinstellungen den Haken bei RustDesk und starten Sie RustDesk anschließend erneut.




- Wichtig: Diesen Vorgang ggf. wiederholen, bis alle benötigten Freigaben gesetzt sind. Wenn sich der Dialog später in Installieren ändert, ist dieser Schritt nicht erforderlich.

Netzwerkeinstellungen öffnen


RustDesk mit dem privaten Fernwartungsserver verbinden

7 Menü oben rechts öffnen

Öffnen Sie in RustDesk das Menü oben rechts. Es ist am Symbol mit drei waagerechten Strichen zu erkennen.



- Wählen Sie anschließend Einstellungen und danach links den Bereich Netzwerk.



- Klicken Sie auf Netzwerkeinstellungen entsperren, damit die Serverdaten eingetragen werden können.

ID-/Relay-Server eintragen


Abschluss der Einrichtung

8 Serverdaten eintragen

Tragen Sie in den Feldern ID-Server und Relay-Server jeweils folgenden Server ein:

fernwartung.busing-it.de

Die Felder API-Server und Key bleiben leer. Bestätigen Sie anschließend mit OK.



- Fertig. RustDesk ist nun eingerichtet. Für eine Fernwartung reicht anschließend ein kurzer Kontakt; die Verbindung läuft über den eingetragenen privaten Server.

Tim Busing IT-Dienstleistung

Computerhilfe & IT-Service
busing-it.de

**Fernwartung privat
und sicher einrichten**